

Dag 0	Broed- machine instellen	Rekje voor verdeellatjes plaatsen Waterreservoir vullen met gedemineraliseerd water Luchtvochtigheid instellen op 45% Automatisch draaien instellen Temperatuur instellen op 37,8C
Dag 1	Eieren plaatsen	Controleren of machine stabiel is qua temperatuur en luchtvochtigheid Verdeellatjes zo in de broedmachine plaatsen dat eieren er mooi tussen passen en meedraaien met draaisysteem, eieren tussen verdeellatjes leggen.
Dag 2 t/m 6	Eieren met rust laten	Controleer regelmatig of het water niet op is. Haal de deksel er niet af.
Dag 7	Eieren schouwen	Neem de eitjes één voor één uit de machine en be- kijk ze op een donkere plaats met een fel zaklampje tegen het ei. Zie je de bloedvaatjes? Dan is het ei bevrucht. Plaats ze zo snel mogelijk terug in de ma- chine. Gooi niet bevruchte eieren weg.
Dag 8 t/m 18	Eieren met rust laten	Controleer regelmatig of het water niet op is. Haal de deksel er niet af. Eventueel nog een keer schouwen.
Dag 19	Machine uitkomklaar maken	Zet het automatisch draaien uit! Haal de tussenlatjes uit de machine. Leg wat lauw vochtig keukenpapier op de bodem. Stel de temperatuur in op 36,8C Stel de luchtvochtigheid in op 65%
Dag 20	Opgroeibak klaar maken	Doe een bodem zaagsel of stro in de opgroeibak. Zet de plaat in de bak. Zet het waterbakje en voerbakje vast klaar, maar wacht met vullen totdat het eerste kuikentje er in komt
Dag 20 t/m 23	Eieren komen uit	Geduld is een schone zaak: Als een ei is aangepikt kan het nog wel meer dan 24 uur duren voordat het ei uitkomt. Laat de uitgekomen kuikentjes nog een dag in de machine zitten maar verwijder wel zoveel mogelijk de eierschalen.
Dag 23 t/m 30	Kuikens in de opgroei- bak	Gedurende de periode dat de kuikens in de opgroei- bak zitten mag de warmhoudplaat steeds iets om- hoog. Houd de rughoogte van de kuikens hiervoor aan.

Kijk voor meer informatie in de lesbrief

Of neem contact op met de NDE coördinator Floriske Okkema of Margriet Tolsma
 info@pingo-pet.nl Tel: 0512 748063